

LNWeather

0.1.0

Wygenerowano za pomocą Doxygen 1.13.2

1 Indeks przestrzeni nazw	1
1.1 Lista przestrzeni nazw	1
2 Indeks hierarchiczny	3
2.1 Hierarchia klas	3
3 Indeks klas	5
3.1 Lista klas	5
4 Indeks plików	7
4.1 Lista plików	7
5 Dokumentacja przestrzeni nazw	9
5.1 Dokumentacja przestrzeni nazw Utils	9
5.1.1 Opis szczegółowy	9
5.1.2 Dokumentacja funkcji	9
5.1.2.1 parseDateTime()	9
6 Dokumentacja klas	11
6.1 Dokumentacja klasy ApiService	11
6.1.1 Opis szczegółowy	11
6.1.2 Dokumentacja funkcji składowych	11
6.1.2.1 fetchDataFromAPI()	11
6.1.2.2 isNetworkAvailable()	12
6.2 Dokumentacja klasy App	13
6.2.1 Opis szczegółowy	13
6.2.2 Dokumentacja funkcji składowych	13
6.2.2.1 OnInit()	13
6.3 Dokumentacja klasy ChartPanel	14
6.3.1 Opis szczegółowy	14
6.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora	15
6.3.2.1 ChartPanel()	15
6.3.3 Dokumentacja funkcji składowych	15
6.3.3.1 DrawAxes()	15
6.3.3.2 DrawData()	15
6.3.3.3 DrawLabels()	16
6.3.3.4 GetChartData()	16
6.3.3.5 OnPaint()	16
6.3.3.6 OnSize()	17
6.3.3.7 SetData()	17
6.3.3.8 SetTitle()	17
6.3.4 Dokumentacja atrybutów składowych	18
6.3.4.1 chartData	18
6.3.4.2 parameter	18

6.3.4.3 title	18
6.4 Dokumentacja klasy DatabaseService	18
6.4.1 Opis szczegółowy	19
6.4.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora	19
6.4.2.1 DatabaseService()	19
6.4.3 Dokumentacja funkcji składowych	20
6.4.3.1 getAirQualityFilePath()	20
6.4.3.2 getLastUpdateTime()	20
6.4.3.3 getMeasurementFilePath()	20
6.4.3.4 getSensorsFilePath()	20
6.4.3.5 getStationsFilePath()	21
6.4.3.6 hasAirQualityIndex()	21
6.4.3.7 hasMeasurementData()	21
6.4.3.8 hasSensorsData()	22
6.4.3.9 hasStationsData()	23
6.4.3.10 initializeDatabase()	23
6.4.3.11 loadAirQualityIndex()	23
6.4.3.12 loadFromFile()	24
6.4.3.13 loadMeasurementData()	24
6.4.3.14 loadSensorsData()	25
6.4.3.15 loadStationsData()	25
6.4.3.16 saveAirQualityIndex()	25
6.4.3.17 saveMeasurementData()	26
6.4.3.18 saveSensorsData()	26
6.4.3.19 saveStationsData()	26
6.4.3.20 saveToFile()	27
6.4.4 Dokumentacja atrybutów składowych	27
6.4.4.1 dbFolder	27
6.5 Dokumentacja klasy MainWindow	27
6.5.1 Opis szczegółowy	29
6.5.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora	30
6.5.2.1 MainWindow()	30
6.5.3 Dokumentacja funkcji składowych	30
6.5.3.1 loadAirQualityIndex()	30
6.5.3.2 loadSensorsForStation()	30
6.5.3.3 loadStations()	31
6.5.3.4 OnApplyDateRange()	31
6.5.3.5 OnSaveAllToDatabase()	31
6.5.3.6 OnSaveCurrentToDatabase()	31
6.5.3.7 OnSensorSelection()	32
6.5.3.8 OnShowAnalysis()	32
6.5.3.9 OnStationSelection()	32

6.5.3.10	parseDateTime()	33
6.5.3.11	PerformDataAnalysis()	33
6.5.3.12	tryLoadAirQualityFromAPI()	34
6.5.3.13	tryLoadAirQualityFromDatabase()	34
6.5.3.14	tryLoadMeasurementsFromAPI()	35
6.5.3.15	tryLoadMeasurementsFromDatabase()	35
6.5.3.16	tryLoadMeasurementsWithDateRange()	36
6.5.3.17	tryLoadMeasurementsWithDateRangeFromDatabase()	36
6.5.3.18	tryLoadSensorsFromAPI()	37
6.5.3.19	tryLoadSensorsFromDatabase()	38
6.5.3.20	tryLoadStationsFromAPI()	38
6.5.3.21	tryLoadStationsFromDatabase()	39
6.5.3.22	updateDatabaseStatus()	39
6.5.4	Dokumentacja atrybutów składowych	39
6.5.4.1	airQualityIndex	39
6.5.4.2	analysisText	39
6.5.4.3	applyDateRangeButton	39
6.5.4.4	chartPanel	40
6.5.4.5	dataNotebook	40
6.5.4.6	dbService	40
6.5.4.7	dbStatusText	40
6.5.4.8	endDatePicker	40
6.5.4.9	font	40
6.5.4.10	measurementText	40
6.5.4.11	saveAllToDbButton	40
6.5.4.12	saveCurrentToDbButton	41
6.5.4.13	sensorChoice	41
6.5.4.14	sensors	41
6.5.4.15	showAnalysisButton	41
6.5.4.16	startDatePicker	41
6.5.4.17	stationChoice	41
6.5.4.18	stations	41
6.6	Dokumentacja struktury MeasurementData	42
6.6.1	Opis szczegółowy	42
6.6.2	Dokumentacja atrybutów składowych	42
6.6.2.1	date	42
6.6.2.2	hasValue	42
6.6.2.3	value	42
7	Dokumentacja plików	43
7.1	Dokumentacja pliku src/ApiService.cpp	43
7.1.1	Opis szczegółowy	43

7.2 Dokumentacja pliku src/ApiService.h	43
7.2.1 Opis szczegółowy	43
7.3 ApiService.h	44
7.4 Dokumentacja pliku src/ChartPanel.cpp	44
7.4.1 Opis szczegółowy	44
7.5 Dokumentacja pliku src/ChartPanel.h	44
7.5.1 Opis szczegółowy	44
7.6 ChartPanel.h	45
7.7 Dokumentacja pliku src/DatabaseService.cpp	45
7.7.1 Opis szczegółowy	45
7.8 Dokumentacja pliku src/DatabaseService.h	46
7.8.1 Opis szczegółowy	46
7.9 DatabaseService.h	46
7.10 Dokumentacja pliku src/main.cpp	47
7.10.1 Opis szczegółowy	47
7.10.2 Dokumentacja funkcji	47
7.10.2.1 wxIMPLEMENT_APP()	47
7.11 Dokumentacja pliku src/MainWindow.cpp	47
7.11.1 Opis szczegółowy	48
7.11.2 Dokumentacja definicji typów	48
7.11.2.1 json	48
7.11.3 Dokumentacja funkcji	48
7.11.3.1 compareStationsByName()	48
7.12 Dokumentacja pliku src/MainWindow.h	49
7.12.1 Opis szczegółowy	49
7.13 MainWindow.h	49
7.14 Dokumentacja pliku src/Models.h	50
7.14.1 Opis szczegółowy	51
7.15 Models.h	51
7.16 Dokumentacja pliku src/resource.h	51
7.16.1 Dokumentacja definicji	51
7.16.1.1 IDI_ICON1	51
7.17 resource.h	51
7.18 Dokumentacja pliku src/Utils.cpp	52
7.18.1 Opis szczegółowy	52
7.18.2 Dokumentacja funkcji	52
7.18.2.1 WriteCallback()	52
7.19 Dokumentacja pliku src/Utils.h	53
7.19.1 Opis szczegółowy	53
7.19.2 Dokumentacja funkcji	53
7.19.2.1 WriteCallback()	53
7.20 Utils.h	54

Rozdział 1

Indeks przestrzeni nazw

1.1 Lista przestrzeni nazw

Tutaj znajdują się wszystkie przestrzenie nazw wraz z ich krótkimi opisami:

Utils	Przestrzeń nazw zawierająca funkcje narzędziowe	9
-----------------------	---	-------------------

Rozdział 2

Indeks hierarchiczny

2.1 Hierarchia klas

Ta lista dziedziczenia posortowana jest z grubsza, choć nie całkowicie, alfabetycznie:

ApiService	11
DatabaseService	18
MeasurementData	42
wxApp	
App	13
wxFrame	
MainWindow	27
wxPanel	
ChartPanel	14

Rozdział 3

Indeks klas

3.1 Lista klas

Tutaj znajdują się klasy, struktury, unie i interfejsy wraz z ich krótkimi opisami:

ApiService	Klasa obsługująca komunikację z zewnętrznymi API	11
App	Główna klasa aplikacji wxWidgets	13
ChartPanel	Panel wyświetlający wykres danych pomiarowych	14
DatabaseService	Klasa obsługująca lokalną "bazę danych" (pliki JSON)	18
MainWindow	Klasa implementująca główne okno aplikacji	27
MeasurementData	Struktura do przechowywania danych pomiarowych dla wykresu	42

Rozdział 4

Indeks plików

4.1 Lista plików

Tutaj znajduje się lista wszystkich plików wraz z ich krótkimi opisami:

src/ ApiService.cpp	
Implementacja usługi komunikacji z API	43
src/ ApiService.h	
Usługa do komunikacji z zewnętrznym API	43
src/ ChartPanel.cpp	
Implementacja panelu wykresów danych pomiarowych	44
src/ ChartPanel.h	
Panel wykresu do wizualizacji danych pomiarowych	44
src/ DatabaseService.cpp	
Implementacja usługi bazy danych	45
src/ DatabaseService.h	
Usługa zarządzająca lokalną bazą danych	46
src/ main.cpp	
Punkt wejściowy aplikacji	47
src/ MainWindow.cpp	
Implementacja głównego okna aplikacji LNWeather	47
src/ MainWindow.h	
Główne okno aplikacji do monitorowania jakości powietrza	49
src/ Models.h	
Definicje struktur danych używanych w aplikacji	50
src/ resource.h	51
src/ Utils.cpp	
Implementacja narzędzi pomocniczych	52
src/ Utils.h	
Narzędzia pomocnicze używane w aplikacji	53

Rozdział 5

Dokumentacja przestrzeni nazw

5.1 Dokumentacja przestrzeni nazw Utils

Przestrzeń nazw zawierająca funkcje narzędziowe.

Funkcje

- wxDateTime [parseDateTime](#) (const std::string &dateStr)
Konwertuje string daty na obiekt wxDateTime.

5.1.1 Opis szczegółowy

Przestrzeń nazw zawierająca funkcje narzędziowe.

5.1.2 Dokumentacja funkcji

5.1.2.1 parseDateTime()

```
wxDateTime Utils::parseDateTime (  
    const std::string & dateStr)
```

Konwertuje string daty na obiekt wxDateTime.

Parsuje datę i czas z formatu API do wxDateTime.

Parametry

<i>dateStr</i>	String zawierający datę w formacie "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"
----------------	--

Zwraca

wxDateTime Skonwertowany obiekt daty i czasu

Parametry

<i>dateStr</i>	String zawierający datę w formacie "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"
----------------	--

Zwraca

wxDateTime Obiekt daty i czasu

Rozdział 6

Dokumentacja klas

6.1 Dokumentacja klasy ApiService

Klasa obsługująca komunikację z zewnętrznymi API.

```
#include <ApiService.h>
```

Statyczne metody publiczne

- static std::string [fetchDataFromAPI](#) (const std::string &url)
Pobiera dane z określonego URL.
- static bool [isNetworkAvailable](#) ()
Sprawdza czy jest dostęp do internetu.

6.1.1 Opis szczegółowy

Klasa obsługująca komunikację z zewnętrznymi API.

Zapewnia metody do pobierania danych z zewnętrznych źródeł oraz sprawdzania dostępności sieci.

6.1.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.1.2.1 fetchDataFromAPI()

```
std::string ApiService::fetchDataFromAPI (  
    const std::string & url) [static]
```

Pobiera dane z określonego URL.

Pobiera dane z podanego URL API.

Parametry

<i>url</i>	Adres URL do pobrania danych
------------	------------------------------

Zwraca

std::string Odpowiedź z API lub pusty string w przypadku błędu

Funkcja wykorzystuje libcurl do pobrania danych z zewnętrznego API. Jeśli nie ma dostępu do internetu, zwraca pusty string.

Parametry

<i>url</i>	Adres URL do pobrania danych
------------	------------------------------

Zwraca

std::string Odpowiedź z API lub pusty string w przypadku błędu

6.1.2.2 isNetworkAvailable()

```
bool ApiService::isNetworkAvailable () [static]
```

Sprawdza czy jest dostęp do internetu.

Sprawdza dostępność połączenia z internetem.

Zwraca

true Jeśli połączenie z internetem jest dostępne

false Jeśli brak połączenia z internetem

Wykonuje proste zapytanie do API, aby sprawdzić czy urządzenie ma dostęp do internetu.

Zwraca

true Jeśli połączenie jest dostępne

false Jeśli brak połączenia z internetem


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- [src/ApiService.h](#)
- [src/ApiService.cpp](#)

6.2 Dokumentacja klasy App

Główna klasa aplikacji wxWidgets.

Diagram dziedziczenia dla App



Metody publiczne

- virtual bool [OnInit](#) ()
Metoda inicjalizacji aplikacji.

6.2.1 Opis szczegółowy

Główna klasa aplikacji wxWidgets.

Inicjalizuje i konfiguruje główne okno aplikacji.

6.2.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.2.2.1 OnInit()

```
virtual bool App::OnInit () [inline], [virtual]
```

Metoda inicjalizacji aplikacji.

Tworzy główne okno aplikacji i ustawia jego ikonę.

Zwraca

true Jeśli inicjalizacja się powiodła
false Jeśli wystąpił błąd

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:


- [src/main.cpp](#)

6.3 Dokumentacja klasy ChartPanel

Panel wyświetlający wykres danych pomiarowych.

```
#include <ChartPanel.h>
```

Diagram dziedziczenia dla ChartPanel



Metody publiczne

- [ChartPanel](#) (wxWindow *parent)
Konstruktor panelu wykresu.
- void [SetData](#) (const std::vector< [MeasurementData](#) > &data, const wxString ¶mName)
Ustawia dane do wyświetlenia na wykresie.
- void [SetTitle](#) (const wxString &title)
Ustawia tytuł wykresu.
- const std::vector< [MeasurementData](#) > & [GetChartData](#) () const
Zwraca referencję do aktualnych danych wykresu.

Metody prywatne

- void [OnPaint](#) (wxPaintEvent &event)
Obsługa zdarzenia rysowania.
- void [OnSize](#) (wxSizeEvent &event)
Obsługa zdarzenia zmiany rozmiaru.
- void [DrawAxes](#) (wxDC &dc, const wxRect &rect)
Rysuje osie wykresu.
- void [DrawData](#) (wxDC &dc, const wxRect &rect)
Rysuje dane na wykresie.
- void [DrawLabels](#) (wxDC &dc, const wxRect &rect)
Rysuje etykiety na wykresie.

Atrybuty prywatne

- std::vector< [MeasurementData](#) > [chartData](#)
- wxString [title](#)
- wxString [parameter](#)

6.3.1 Opis szczegółowy

Panel wyświetlający wykres danych pomiarowych.

Wyświetla dane pomiarowe w postaci interaktywnego wykresu z możliwością zmiany tytułu i danych.

6.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.3.2.1 ChartPanel()

```
ChartPanel::ChartPanel (  
    wxWindow * parent)
```

Konstruktor panelu wykresu.

Parametry

<i>parent</i>	Rodzic panelu
---------------	---------------

Inicjalizuje panel i konfiguruje obsługę zdarzeń.

Parametry

<i>parent</i>	Rodzic panelu
---------------	---------------

6.3.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.3.3.1 DrawAxes()

```
void ChartPanel::DrawAxes (  
    wxDC & dc,  
    const wxRect & rect) [private]
```

Rysuje osie wykresu.

Parametry

<i>dc</i>	Kontekst urządzenia
<i>rect</i>	Prostokąt obszaru wykresu

6.3.3.2 DrawData()

```
void ChartPanel::DrawData (  
    wxDC & dc,  
    const wxRect & rect) [private]
```

Rysuje dane na wykresie.

Parametry

<i>dc</i>	Kontekst urządzenia
<i>rect</i>	Prostokąt obszaru wykresu

Rysuje punkty i linie łączące dane pomiarowe.

Parametry

<i>dc</i>	Kontekst urządzenia
<i>rect</i>	Prostokąt obszaru wykresu

6.3.3.3 DrawLabels()

```
void ChartPanel::DrawLabels (
    wxDC & dc,
    const wxRect & rect) [private]
```

Rysuje etykiety na wykresie.

Parametry

<i>dc</i>	Kontekst urządzenia
<i>rect</i>	Prostokąt obszaru wykresu

Rysuje etykiety osi X i Y z odpowiednimi wartościami.

Parametry

<i>dc</i>	Kontekst urządzenia
<i>rect</i>	Prostokąt obszaru wykresu

6.3.3.4 GetChartData()

```
const std::vector< MeasurementData > & ChartPanel::GetChartData () const [inline]
```

Zwraca referencję do aktualnych danych wykresu.

Zwraca

const std::vector<MeasurementData>& Referencja do wektora danych

6.3.3.5 OnPaint()

```
void ChartPanel::OnPaint (
    wxPaintEvent & event) [private]
```

Obsługa zdarzenia rysowania.

Parametry

<i>event</i>	Zdarzenie rysowania
--------------	---------------------

Rysuje wykres z wykorzystaniem buforowania.

Parametry

<i>event</i>	Zdarzenie rysowania
--------------	---------------------

6.3.3.6 OnSize()

```
void ChartPanel::OnSize (
    wxSizeEvent & event) [private]
```

Obsługa zdarzenia zmiany rozmiaru.

Parametry

<i>event</i>	Zdarzenie zmiany rozmiaru
--------------	---------------------------

Odświeża wykres po zmianie rozmiaru panelu.

Parametry

<i>event</i>	Zdarzenie zmiany rozmiaru
--------------	---------------------------

6.3.3.7 SetData()

```
void ChartPanel::SetData (
    const std::vector< MeasurementData > & data,
    const wxString & paramName)
```

Ustawia dane do wyświetlenia na wykresie.

Parametry

<i>data</i>	Wektor danych pomiarowych
<i>paramName</i>	Nazwa parametru

6.3.3.8 SetTitle()

```
void ChartPanel::SetTitle (
    const wxString & newTitle)
```

Ustawia tytuł wykresu.

Parametry

<i>title</i>	Nowy tytuł wykresu
<i>newTitle</i>	Nowy tytuł wykresu

6.3.4 Dokumentacja atrybutów składowych

6.3.4.1 chartData

```
std::vector<MeasurementData> ChartPanel::chartData [private]
```

Dane pomiarowe

6.3.4.2 parameter

```
wxString ChartPanel::parameter [private]
```

Nazwa parametru

6.3.4.3 title

```
wxString ChartPanel::title [private]
```

Tytuł wykresu

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- [src/ChartPanel.h](#)
- [src/ChartPanel.cpp](#)

6.4 Dokumentacja klasy DatabaseService

Klasa obsługująca lokalną "bazę danych" (pliki JSON).

```
#include <DatabaseService.h>
```

Metody publiczne

- [DatabaseService](#) ()
Konstruktor usługi bazy danych.
- bool [initializeDatabase](#) ()
Inicjalizuje strukturę bazy danych.
- bool [saveStationsData](#) (const std::string &jsonData)
Zapisuje dane stacji do bazy.
- bool [saveSensorsData](#) (int stationId, const std::string &jsonData)
Zapisuje dane czujników dla stacji.
- bool [saveMeasurementData](#) (int sensorId, const std::string &jsonData)
Zapisuje dane pomiarowe dla czujnika.
- bool [saveAirQualityIndex](#) (int stationId, const std::string &jsonData)
Zapisuje indeks jakości powietrza dla stacji.
- std::string [loadStationsData](#) ()
Wczytuje dane stacji z bazy.

- std::string [loadSensorsData](#) (int stationId)
Wczytuje dane czujników dla stacji.
- std::string [loadMeasurementData](#) (int sensorId)
Wczytuje dane pomiarowe dla czujnika.
- std::string [loadAirQualityIndex](#) (int stationId)
Wczytuje indeks jakości powietrza dla stacji.
- bool [hasStationsData](#) ()
Sprawdza czy dane stacji istnieją w bazie.
- bool [hasSensorsData](#) (int stationId)
Sprawdza czy dane czujników dla stacji istnieją w bazie.
- bool [hasMeasurementData](#) (int sensorId)
Sprawdza czy dane pomiarowe dla czujnika istnieją w bazie.
- bool [hasAirQualityIndex](#) (int stationId)
Sprawdza czy indeks jakości powietrza dla stacji istnieje w bazie.
- wxDateTime [getLastUpdateTime](#) (const std::string &filePath)
Pobiera czas ostatniej aktualizacji pliku.
- std::string [getStationsFilePath](#) ()
Zwraca ścieżkę pliku z danymi stacji.
- std::string [getSensorsFilePath](#) (int stationId)
Zwraca ścieżkę pliku z danymi czujników dla stacji.
- std::string [getMeasurementFilePath](#) (int sensorId)
Zwraca ścieżkę pliku z danymi pomiarowymi dla czujnika.
- std::string [getAirQualityFilePath](#) (int stationId)
Zwraca ścieżkę pliku z indeksem jakości powietrza dla stacji.

Metody prywatne

- bool [saveToFile](#) (const std::string &filePath, const std::string &data)
Zapisuje dane do pliku.
- std::string [loadFromFile](#) (const std::string &filePath)
Odczytuje dane z pliku.

Atrybuty prywatne

- std::string [dbFolder](#)

6.4.1 Opis szczegółowy

Klasa obsługująca lokalną "bazę danych" (pliki JSON).

Zapewnia funkcje do zapisywania, odczytywania i zarządzania danymi przechowywanymi lokalnie w plikach JSON.

6.4.2 Dokumentacja konstruktora i destruktor

6.4.2.1 DatabaseService()

```
DatabaseService::DatabaseService ()
```

Konstruktor usługi bazy danych.

Konstruktor klasy [DatabaseService](#).

Inicjalizuje ścieżkę do folderu bazy danych i tworzy strukturę katalogów.

Inicjalizuje folder bazy danych i tworzy strukturę katalogów.

6.4.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.4.3.1 `getAirQualityFilePath()`

```
std::string DatabaseService::getAirQualityFilePath (
    int stationId)
```

Zwraca ścieżkę pliku z indeksem jakości powietrza dla stacji.

Parametry

<i>stationId</i>	ID stacji
------------------	-----------

Zwraca

std::string Ścieżka do pliku

6.4.3.2 `getLastUpdateTime()`

```
wxDateTime DatabaseService::getLastUpdateTime (
    const std::string & filePath)
```

Pobiera czas ostatniej aktualizacji pliku.

Parametry

<i>filePath</i>	Ścieżka do pliku
-----------------	------------------

Zwraca

wxDateTime Czas ostatniej modyfikacji

6.4.3.3 `getMeasurementFilePath()`

```
std::string DatabaseService::getMeasurementFilePath (
    int sensorId)
```

Zwraca ścieżkę pliku z danymi pomiarowymi dla czujnika.

Parametry

<i>sensorId</i>	ID czujnika
-----------------	-------------

Zwraca

std::string Ścieżka do pliku

6.4.3.4 `getSensorsFilePath()`

```
std::string DatabaseService::getSensorsFilePath (
    int stationId)
```

Zwraca ścieżkę pliku z danymi czujników dla stacji.

Parametry

<i>station↔ Id</i>	ID stacji
------------------------	-----------

Zwraca

std::string Ścieżka do pliku

6.4.3.5 getStationsFilePath()

```
std::string DatabaseService::getStationsFilePath ()
```

Zwraca ścieżkę pliku z danymi stacji.

Zwraca

std::string Ścieżka do pliku

6.4.3.6 hasAirQualityIndex()

```
bool DatabaseService::hasAirQualityIndex (  
    int stationId)
```

Sprawdza czy indeks jakości powietrza dla stacji istnieje w bazie.

Parametry

<i>station↔ Id</i>	ID stacji
------------------------	-----------

Zwraca

true Jeśli dane istnieją

false Jeśli dane nie istnieją

Parametry

<i>station↔ Id</i>	ID stacji
------------------------	-----------

Zwraca

true Jeśli plik z danymi istnieje

false Jeśli plik z danymi nie istnieje

6.4.3.7 hasMeasurementData()

```
bool DatabaseService::hasMeasurementData (  
    int sensorId)
```

Sprawdza czy dane pomiarowe dla czujnika istnieją w bazie.

Parametry

<i>sensor↔ Id</i>	ID czujnika
-----------------------	-------------

Zwraca

true Jeśli dane istnieją
false Jeśli dane nie istnieją

Parametry

<i>sensor↔ Id</i>	ID czujnika
-----------------------	-------------

Zwraca

true Jeśli plik z danymi istnieje
false Jeśli plik z danymi nie istnieje

6.4.3.8 hasSensorsData()

```
bool DatabaseService::hasSensorsData (  
    int stationId)
```

Sprawdza czy dane czujników dla stacji istnieją w bazie.

Parametry

<i>station↔ Id</i>	ID stacji
------------------------	-----------

Zwraca

true Jeśli dane istnieją
false Jeśli dane nie istnieją

Parametry

<i>station↔ Id</i>	ID stacji
------------------------	-----------

Zwraca

true Jeśli plik z danymi istnieje
false Jeśli plik z danymi nie istnieje

6.4.3.9 hasStationsData()

```
bool DatabaseService::hasStationsData ()
```

Sprawdza czy dane stacji istnieją w bazie.

Zwraca

true Jeśli dane istnieją
false Jeśli dane nie istnieją
true Jeśli plik z danymi istnieje
false Jeśli plik z danymi nie istnieje

6.4.3.10 initializeDatabase()

```
bool DatabaseService::initializeDatabase ()
```

Inicjalizuje strukturę bazy danych.

Tworzy folder dla bazy danych, jeśli nie istnieje.

Zwraca

true Jeśli inicjalizacja się powiodła
false Jeśli wystąpił błąd

Sprawdza czy folder bazy istnieje, jeśli nie - tworzy go.

Zwraca

true Jeśli folder istnieje lub został utworzony
false Jeśli utworzenie folderu nie powiodło się

6.4.3.11 loadAirQualityIndex()

```
std::string DatabaseService::loadAirQualityIndex (  
    int stationId)
```

Wczytuje indeks jakości powietrza dla stacji.

Parametry

<i>stationId</i>	ID stacji
------------------	-----------

Zwraca

std::string Dane w formacie JSON

Parametry

<i>station↔ Id</i>	ID stacji
------------------------	-----------

Zwraca

std::string Dane w formacie JSON lub pusty string gdy brak danych

6.4.3.12 loadFromFile()

```
std::string DatabaseService::loadFromFile (  
    const std::string & filePath) [private]
```

Odczytuje dane z pliku.

Parametry

<i>filePath</i>	Ścieżka do pliku
-----------------	------------------

Zwraca

std::string Odczytane dane

Parametry

<i>filePath</i>	Ścieżka do pliku
-----------------	------------------

Zwraca

std::string Odczytane dane lub pusty string gdy błąd

6.4.3.13 loadMeasurementData()

```
std::string DatabaseService::loadMeasurementData (  
    int sensorId)
```

Wczytuje dane pomiarowe dla czujnika.

Parametry

<i>sensor↔ Id</i>	ID czujnika
-----------------------	-------------

Zwraca

std::string Dane w formacie JSON

Parametry

<i>sensor↔ Id</i>	ID czujnika
-----------------------	-------------

Zwraca

std::string Dane w formacie JSON lub pusty string gdy brak danych

6.4.3.14 loadSensorsData()

```
std::string DatabaseService::loadSensorsData (  
    int stationId)
```

Wczytuje dane czujników dla stacji.

Parametry

<i>station↔ Id</i>	ID stacji
------------------------	-----------

Zwraca

std::string Dane w formacie JSON

Parametry

<i>station↔ Id</i>	ID stacji
------------------------	-----------

Zwraca

std::string Dane w formacie JSON lub pusty string gdy brak danych

6.4.3.15 loadStationsData()

```
std::string DatabaseService::loadStationsData ()
```

Wczytuje dane stacji z bazy.

Zwraca

std::string Dane w formacie JSON

std::string Dane w formacie JSON lub pusty string gdy brak danych

6.4.3.16 saveAirQualityIndex()

```
bool DatabaseService::saveAirQualityIndex (  
    int stationId,  
    const std::string & jsonData)
```

Zapisuje indeks jakości powietrza dla stacji.

Parametry

<i>stationId</i>	ID stacji
<i>jsonData</i>	Dane w formacie JSON

Zwraca

true Jeśli zapis się powiódł

false Jeśli wystąpił błąd

6.4.3.17 saveMeasurementData()

```
bool DatabaseService::saveMeasurementData (
    int sensorId,
    const std::string & jsonData)
```

Zapisuje dane pomiarowe dla czujnika.

Parametry

<i>sensor↔ Id</i>	ID czujnika
<i>jsonData</i>	Dane w formacie JSON

Zwraca

true Jeśli zapis się powiódł

false Jeśli wystąpił błąd

6.4.3.18 saveSensorsData()

```
bool DatabaseService::saveSensorsData (
    int stationId,
    const std::string & jsonData)
```

Zapisuje dane czujników dla stacji.

Parametry

<i>stationId</i>	ID stacji
<i>jsonData</i>	Dane w formacie JSON

Zwraca

true Jeśli zapis się powiódł

false Jeśli wystąpił błąd

6.4.3.19 saveStationsData()

```
bool DatabaseService::saveStationsData (
    const std::string & jsonData)
```

Zapisuje dane stacji do bazy.

Zapisuje dane stacji do pliku.

Parametry

<i>jsonData</i>	Dane w formacie JSON
-----------------	----------------------

Zwraca

true Jeśli zapis się powiódł

false Jeśli wystąpił błąd

6.4.3.20 saveToFile()

```
bool DatabaseService::saveToFile (
    const std::string & filePath,
    const std::string & data) [private]
```

Zapisuje dane do pliku.

Parametry

<i>filePath</i>	Ścieżka do pliku
<i>data</i>	Dane do zapisania

Zwraca

true Jeśli zapis się powiódł

false Jeśli wystąpił błąd

6.4.4 Dokumentacja atrybutów składowych

6.4.4.1 dbFolder

```
std::string DatabaseService::dbFolder [private]
```

Ścieżka do folderu bazy danych

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:


- [src/DatabaseService.h](#)
- [src/DatabaseService.cpp](#)

6.5 Dokumentacja klasy MainWindow

Klasa implementująca główne okno aplikacji.

```
#include <MainWindow.h>
```

Diagram dziedziczenia dla MainWindow



Metody publiczne

- [MainWindow](#) ()
Konstruktor głównego okna.

Metody prywatne

- void [loadStations](#) ()
Ładuje listę dostępnych stacji pomiarowych.
- void [loadSensorsForStation](#) (int stationId)
Ładuje czujniki dla wybranej stacji.
- void [loadAirQualityIndex](#) (int stationId)
Ładuje indeks jakości powietrza dla stacji.
- wxDateTime [parseDateTime](#) (const std::string &dateStr)
Konwertuje string daty na obiekt wxDateTime.
- void [OnStationSelection](#) (wxCommandEvent &event)
Obsługa zdarzenia wyboru stacji.
- void [OnSensorSelection](#) (wxCommandEvent &event)
Obsługa zdarzenia wyboru czujnika.
- void [OnSaveCurrentToDatabase](#) (wxCommandEvent &event)
Obsługa zdarzenia zapisania bieżącego pomiaru do bazy danych.
- void [OnSaveAllToDatabase](#) (wxCommandEvent &event)
Obsługa zdarzenia zapisania wszystkich danych do bazy danych.
- void [OnApplyDateRange](#) (wxCommandEvent &event)
Obsługa zdarzenia zastosowania zakresu dat dla wykresu.
- bool [tryLoadStationsFromAPI](#) ()
Próbuje załadować stacje z API.
- bool [tryLoadStationsFromDatabase](#) ()
Próbuje załadować stacje z lokalnej bazy danych.
- bool [tryLoadSensorsFromAPI](#) (int stationId)
Próbuje załadować czujniki dla stacji z API.
- bool [tryLoadSensorsFromDatabase](#) (int stationId)
Próbuje załadować czujniki dla stacji z lokalnej bazy danych.
- bool [tryLoadMeasurementsFromAPI](#) (int sensorId)
Próbuje załadować pomiary z API.
- bool [tryLoadMeasurementsFromDatabase](#) (int sensorId)
Próbuje załadować pomiary z lokalnej bazy danych.
- bool [tryLoadAirQualityFromAPI](#) (int stationId)
Próbuje załadować indeks jakości powietrza z API.
- bool [tryLoadAirQualityFromDatabase](#) (int stationId)
Próbuje załadować indeks jakości powietrza z lokalnej bazy danych.
- bool [tryLoadMeasurementsWithDateRange](#) (int sensorId)
Próbuje załadować pomiary z określonego zakresu dat.
- bool [tryLoadMeasurementsWithDateRangeFromDatabase](#) (int sensorId)
Próbuje załadować pomiary z określonego zakresu dat z lokalnej bazy danych.
- void [OnShowAnalysis](#) (wxCommandEvent &event)
Obsługa zdarzenia pokazania analizy danych.
- void [PerformDataAnalysis](#) (const std::vector< [MeasurementData](#) > &data, const wxString ¶mName)
Wykonuje analizę danych pomiarowych.
- void [updateDatabaseStatus](#) ()
Aktualizuje wyświetlany status bazy danych.

Atrybuty prywatne

- wxChoice * [stationChoice](#)
Lista rozwijana do wyboru stacji pomiarowej.
- wxChoice * [sensorChoice](#)
Lista rozwijana do wyboru czujnika.
- wxTextCtrl * [measurementText](#)
Pole tekstowe do wyświetlania danych pomiarowych.
- wxFont [font](#)
Czcionka używana w interfejsie.
- wxStaticText * [airQualityIndex](#)
Etykieta wyświetlająca indeks jakości powietrza.
- wxButton * [saveCurrentToDbButton](#)
Przycisk do zapisania bieżącego pomiaru do bazy danych.
- wxButton * [saveAllToDbButton](#)
Przycisk do zapisania wszystkich danych do bazy danych.
- wxStaticText * [dbStatusText](#)
Etykieta wyświetlająca status bazy danych.
- wxButton * [showAnalysisButton](#)
Przycisk do pokazania analizy danych.
- wxTextCtrl * [analysisText](#)
Pole tekstowe do wyświetlania analizy danych.
- wxNotebook * [dataNotebook](#)
Kontrolka z zakładkami dla różnych widoków danych.
- [ChartPanel](#) * [chartPanel](#)
Panel wykresu do wizualizacji danych pomiarowych.
- wxDatePickerCtrl * [startDatePicker](#)
Kontrolka do wyboru daty początkowej zakresu.
- wxDatePickerCtrl * [endDatePicker](#)
Kontrolka do wyboru daty końcowej zakresu.
- wxButton * [applyDateRangeButton](#)
Przycisk do zastosowania wybranego zakresu dat.
- std::vector< std::pair< int, std::string > > [stations](#)
Wektor przechowujący pary (ID, nazwa) dostępnych stacji.
- std::vector< std::pair< int, std::string > > [sensors](#)
Wektor przechowujący pary (ID, nazwa) dostępnych czujników.
- [DatabaseService](#) [dbService](#)
Usługa do obsługi lokalnej bazy danych.

6.5.1 Opis szczegółowy

Klasa implementująca główne okno aplikacji.

Zarządza interfejsem użytkownika, pobieraniem i wyświetlaniem danych z API jakości powietrza oraz lokalnej bazy danych.

6.5.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.5.2.1 MainWindow()

```
MainWindow::MainWindow ()
```

Konstruktor głównego okna.

Konstruktor klasy [MainWindow](#).

Inicjalizuje interfejs aplikacji i ładuje dane stacji.

Inicjalizuje główne okno aplikacji, tworzy wszystkie kontrolki interfejsu użytkownika, ustawia układ elementów, wiąże zdarzenia oraz inicjalizuje bazę danych.

6.5.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.5.3.1 loadAirQualityIndex()

```
void MainWindow::loadAirQualityIndex (  
    int stationId) [private]
```

Ładuje indeks jakości powietrza dla stacji.

Ładuje informacje o indeksie jakości powietrza dla wybranej stacji.

Parametry

<i>stationId</i>	ID stacji, dla której należy załadować indeks jakości powietrza
<i>stationId</i>	Identyfikator wybranej stacji

Pobiera indeks jakości powietrza z API lub z lokalnej bazy danych. Aktualizuje etykietę indeksu jakości powietrza z odpowiednim kolorem.

6.5.3.2 loadSensorsForStation()

```
void MainWindow::loadSensorsForStation (  
    int stationId) [private]
```

Ładuje czujniki dla wybranej stacji.

Ładuje informacje o czujnikach dla wybranej stacji.

Parametry

<i>stationId</i>	ID stacji, dla której należy załadować czujniki
<i>stationId</i>	Identyfikator wybranej stacji

Pobiera dane o czujnikach dla stacji z API lub z lokalnej bazy danych. Wypełnia kontrolkę wyboru czujników.

6.5.3.3 loadStations()

```
void MainWindow::loadStations () [private]
```

Ładuje listę dostępnych stacji pomiarowych.

Ładuje informacje o dostępnych stacjach pomiarowych.

Próbuje pobrać dane o stacjach z API GIOŚ, a jeśli to się nie powiedzie, próbuje załadować dane z lokalnej bazy. Wypełnia kontrolkę wyboru stacji.

6.5.3.4 OnApplyDateRange()

```
void MainWindow::OnApplyDateRange (
    wxCommandEvent & event) [private]
```

Obsługa zdarzenia zastosowania zakresu dat dla wykresu.

Obsługuje zdarzenie zastosowania wybranego zakresu dat.

Parametry

<i>event</i>	Zdarzenie przycisku
<i>event</i>	Obiekt zdarzenia

Filtruje dane pomiarowe aktualnie wybranego czujnika według wybranego zakresu dat i aktualizuje wykres oraz tekstowy format danych.

6.5.3.5 OnSaveAllToDatabase()

```
void MainWindow::OnSaveAllToDatabase (
    wxCommandEvent & event) [private]
```

Obsługa zdarzenia zapisania wszystkich danych do bazy danych.

Obsługuje zdarzenie zapisywania danych wszystkich stacji do lokalnej bazy.

Parametry

<i>event</i>	Zdarzenie przycisku
<i>event</i>	Obiekt zdarzenia

Pobiera dane o wszystkich stacjach, ich czujnikach, indeksach jakości powietrza oraz dane pomiarowe i zapisuje je do lokalnej bazy danych. Wyświetla pasek postępu informujący o statusie pobierania.

6.5.3.6 OnSaveCurrentToDatabase()

```
void MainWindow::OnSaveCurrentToDatabase (
    wxCommandEvent & event) [private]
```

Obsługa zdarzenia zapisania bieżącego pomiaru do bazy danych.

Obsługuje zdarzenie zapisywania danych bieżącej stacji do lokalnej bazy.

Parametry

<i>event</i>	Zdarzenie przycisku
<i>event</i>	Obiekt zdarzenia

Pobiera dane czujników, indeksu jakości powietrza oraz dane pomiarowe dla aktualnie wybranej stacji i zapisuje je do lokalnej bazy danych. Wyświetla pasek postępu informujący o statusie pobierania.

6.5.3.7 OnSensorSelection()

```
void MainWindow::OnSensorSelection (
    wxCommandEvent & event) [private]
```

Obsługa zdarzenia wyboru czujnika.

Obsługuje zdarzenie wyboru czujnika.

Parametry

<i>event</i>	Zdarzenie wyboru
<i>event</i>	Obiekt zdarzenia

Reaguje na wybór czujnika przez użytkownika, ładując dane pomiarowe dla wybranego czujnika i wyświetlając je na wykresie.

6.5.3.8 OnShowAnalysis()

```
void MainWindow::OnShowAnalysis (
    wxCommandEvent & event) [private]
```

Obsługa zdarzenia pokazania analizy danych.

Obsługuje zdarzenie pokazania analizy danych.

Parametry

<i>event</i>	Zdarzenie przycisku
<i>event</i>	Obiekt zdarzenia

Inicjuje analizę danych aktualnie wybranego czujnika i przełącza na zakładkę wyświetlającą wyniki analizy.

6.5.3.9 OnStationSelection()

```
void MainWindow::OnStationSelection (
    wxCommandEvent & event) [private]
```

Obsługa zdarzenia wyboru stacji.

Obsługuje zdarzenie wyboru stacji.

Parametry

<i>event</i>	Zdarzenie wyboru
<i>event</i>	Obiekt zdarzenia

Reaguje na wybór stacji przez użytkownika, ładując czujniki i indeks jakości powietrza dla wybranej stacji.

6.5.3.10 parseDateTime()

```
wxDateTime MainWindow::parseDateTime (
    const std::string & dateStr) [private]
```

Konwertuje string daty na obiekt wxDateTime.

Parsuje string z datą na obiekt wxDateTime.

Parametry

<i>dateStr</i>	String zawierający datę w odpowiednim formacie
----------------	--

Zwraca

wxDateTime Skonwertowany obiekt daty i czasu

Parametry

<i>dateStr</i>	String zawierający datę w formacie "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"
----------------	--

Zwraca

Obiekt wxDateTime reprezentujący datę z wejściowego stringa

6.5.3.11 PerformDataAnalysis()

```
void MainWindow::PerformDataAnalysis (
    const std::vector< MeasurementData > & data,
    const wxString & paramName) [private]
```

Wykonuje analizę danych pomiarowych.

Analizuje dane, obliczając statystyki i przygotowując raport.

Parametry

<i>data</i>	Wektor danych pomiarowych do analizy
<i>paramName</i>	Nazwa parametru, dla którego wykonywana jest analiza
<i>data</i>	Wektor z danymi pomiarowymi do analizy
<i>paramName</i>	Nazwa parametru, którego dotyczą dane

Przeprowadza analizę danych pomiarowych obejmującą:

- Znalezienie wartości minimalnej i maksymalnej wraz z datami
- Obliczenie wartości średniej
- Analizę trendu zmian wartości
- Obliczenie zakresu zmian Wyniki analizy wyświetla w formie tekstowej.

6.5.3.12 tryLoadAirQualityFromAPI()

```
bool MainWindow::tryLoadAirQualityFromAPI (
    int stationId) [private]
```

Próbuje załadować indeks jakości powietrza z API.

Próbuje załadować indeks jakości powietrza dla stacji z API GIOS

Parametry

<i>station↔ Id</i>	ID stacji
------------------------	-----------

Zwraca

true Jeśli załadowanie się powiodło

false Jeśli wystąpił błąd

Parametry

<i>station↔ Id</i>	Identyfikator stacji
------------------------	----------------------

Zwraca

true jeśli operacja zakończyła się sukcesem, false w przeciwnym przypadku

Pobiera indeks jakości powietrza z API, przetwarza go i aktualizuje odpowiednią etykietę. Zapisuje również pobrane dane do lokalnej bazy.

6.5.3.13 tryLoadAirQualityFromDatabase()

```
bool MainWindow::tryLoadAirQualityFromDatabase (
    int stationId) [private]
```

Próbuje załadować indeks jakości powietrza z lokalnej bazy danych.

Próbuje załadować indeks jakości powietrza dla stacji z lokalnej bazy danych.

Parametry

<i>station↔ Id</i>	ID stacji
------------------------	-----------

Zwraca

true Jeśli załadowanie się powiodło

false Jeśli wystąpił błąd

Parametry

<i>station↔ Id</i>	Identyfikator stacji
------------------------	----------------------

Zwraca

true jeśli operacja zakończyła się sukcesem, false w przeciwnym przypadku

Odczytuje indeks jakości powietrza z lokalnej bazy, przetwarza go i aktualizuje odpowiednią etykietę.

6.5.3.14 tryLoadMeasurementsFromAPI()

```
bool MainWindow::tryLoadMeasurementsFromAPI (
    int sensorId) [private]
```

Próbuje załadować pomiary z API.

Próbuje załadować dane pomiarowe dla czujnika z API GIOŚ

Parametry

<i>sensor↔ Id</i>	ID czujnika
-----------------------	-------------

Zwraca

true Jeśli załadowanie się powiodło

false Jeśli wystąpił błąd

Parametry

<i>sensor↔ Id</i>	Identyfikator czujnika
-----------------------	------------------------

Zwraca

true jeśli operacja zakończyła się sukcesem, false w przeciwnym przypadku

Pobiera dane pomiarowe z API, przetwarza je i wyświetla na wykresie oraz w formacie tekstowym. Zapisuje również pobrane dane do lokalnej bazy.

6.5.3.15 tryLoadMeasurementsFromDatabase()

```
bool MainWindow::tryLoadMeasurementsFromDatabase (
    int sensorId) [private]
```

Próbuje załadować pomiary z lokalnej bazy danych.

Próbuje załadować dane pomiarowe dla czujnika z lokalnej bazy danych.

Parametry

<i>sensor↔ Id</i>	ID czujnika
-----------------------	-------------

Zwraca

true Jeśli załadowanie się powiodło

false Jeśli wystąpił błąd

Parametry

<i>sensor↔ Id</i>	Identyfikator czujnika
-----------------------	------------------------

Zwraca

true jeśli operacja zakończyła się sukcesem, false w przeciwnym przypadku

Odczytuje dane pomiarowe z lokalnej bazy, przetwarza je i wyświetla na wykresie oraz w formacie tekstowym.

6.5.3.16 tryLoadMeasurementsWithDateRange()

```
bool MainWindow::tryLoadMeasurementsWithDateRange (
    int sensorId) [private]
```

Próbuje załadować pomiary z określonego zakresu dat.

Próbuje załadować dane pomiarowe dla wybranego zakresu dat z API GIOŚ

Parametry

<i>sensor↔ Id</i>	ID czujnika
-----------------------	-------------

Zwraca

true Jeśli załadowanie się powiodło

false Jeśli wystąpił błąd

Parametry

<i>sensor↔ Id</i>	Identyfikator czujnika
-----------------------	------------------------

Zwraca

true jeśli operacja zakończyła się sukcesem, false w przeciwnym przypadku

Pobiera dane pomiarowe z API, filtruje je według wybranego zakresu dat, a następnie aktualizuje wykres oraz tekstowy format danych.

6.5.3.17 tryLoadMeasurementsWithDateRangeFromDatabase()

```
bool MainWindow::tryLoadMeasurementsWithDateRangeFromDatabase (
    int sensorId) [private]
```

Próbuje załadować pomiary z określonego zakresu dat z lokalnej bazy danych.

Próbuje załadować dane pomiarowe dla wybranego zakresu dat z lokalnej bazy danych.

Parametry

<i>sensor</i> ↔ <i>Id</i>	ID czujnika
------------------------------	-------------

Zwraca

true Jeśli załadowanie się powiodło

false Jeśli wystąpił błąd

Parametry

<i>sensor</i> ↔ <i>Id</i>	Identyfikator czujnika
------------------------------	------------------------

Zwraca

true jeśli operacja zakończyła się sukcesem, false w przeciwnym przypadku

Odczytuje dane pomiarowe z lokalnej bazy, filtruje je według wybranego zakresu dat, a następnie aktualizuje wykres oraz tekstowy format danych.

6.5.3.18 tryLoadSensorsFromAPI()

```
bool MainWindow::tryLoadSensorsFromAPI (  
    int stationId) [private]
```

Próbuje załadować czujniki dla stacji z API.

Próbuje załadować informacje o czujnikach dla stacji z API GIOŚ

Parametry

<i>station</i> ↔ <i>Id</i>	ID stacji
-------------------------------	-----------

Zwraca

true Jeśli załadowanie się powiodło

false Jeśli wystąpił błąd

Parametry

<i>station</i> ↔ <i>Id</i>	Identyfikator stacji
-------------------------------	----------------------

Zwraca

true jeśli operacja zakończyła się sukcesem, false w przeciwnym przypadku

Pobiera dane o czujnikach z API, przetwarza je i wypełnia kontrolkę wyboru czujników. Zapisuje również pobrane dane do lokalnej bazy.

6.5.3.19 tryLoadSensorsFromDatabase()

```
bool MainWindow::tryLoadSensorsFromDatabase (
    int stationId) [private]
```

Próbuje załadować czujniki dla stacji z lokalnej bazy danych.

Próbuje załadować informacje o czujnikach dla stacji z lokalnej bazy danych.

Parametry

<i>stationId</i>	ID stacji
------------------	-----------

Zwraca

true Jeśli załadowanie się powiodło

false Jeśli wystąpił błąd

Parametry

<i>stationId</i>	Identyfikator stacji
------------------	----------------------

Zwraca

true jeśli operacja zakończyła się sukcesem, false w przeciwnym przypadku

Odczytuje dane o czujnikach z lokalnej bazy, przetwarza je i wypełnia kontrolkę wyboru czujników.

6.5.3.20 tryLoadStationsFromAPI()

```
bool MainWindow::tryLoadStationsFromAPI () [private]
```

Próbuje załadować stacje z API.

Próbuje załadować informacje o stacjach z API GIOŚ

Zwraca

true Jeśli załadowanie się powiodło

false Jeśli wystąpił błąd

true jeśli operacja zakończyła się sukcesem, false w przeciwnym przypadku

Pobiera dane o stacjach z API, przetwarza je i wypełnia kontrolkę wyboru stacji. Zapisuje również pobrane dane do lokalnej bazy.

6.5.3.21 tryLoadStationsFromDatabase()

```
bool MainWindow::tryLoadStationsFromDatabase () [private]
```

Próbuje załadować stacje z lokalnej bazy danych.

Próbuje załadować informacje o stacjach z lokalnej bazy danych.

Zwraca

true Jeśli załadowanie się powiodło

false Jeśli wystąpił błąd

true jeśli operacja zakończyła się sukcesem, false w przeciwnym przypadku

Odczytuje dane o stacjach z lokalnej bazy, przetwarza je i wypełnia kontrolkę wyboru stacji.

6.5.3.22 updateDatabaseStatus()

```
void MainWindow::updateDatabaseStatus () [private]
```

Aktualizuje wyświetlany status bazy danych.

Aktualizuje informacje o statusie bazy danych lokalnych.

Sprawdza czy lokalna baza danych zawiera informacje o stacjach, a następnie aktualizuje tekst statusu wraz z odpowiednim kolorem.

6.5.4 Dokumentacja atrybutów składowych

6.5.4.1 airQualityIndex

```
wxStaticText* MainWindow::airQualityIndex [private]
```

Etykieta wyświetlająca indeks jakości powietrza.

6.5.4.2 analysisText

```
wxTextCtrl* MainWindow::analysisText [private]
```

Pole tekstowe do wyświetlania analizy danych.

6.5.4.3 applyDateRangeButton

```
wxButton* MainWindow::applyDateRangeButton [private]
```

Przycisk do zastosowania wybranego zakresu dat.

6.5.4.4 chartPanel

```
ChartPanel* MainWindow::chartPanel [private]
```

Panel wykresu do wizualizacji danych pomiarowych.

6.5.4.5 dataNotebook

```
wxNotebook* MainWindow::dataNotebook [private]
```

Kontrolka z zakładkami dla różnych widoków danych.

6.5.4.6 dbService

```
DatabaseService MainWindow::dbService [private]
```

Usługa do obsługi lokalnej bazy danych.

6.5.4.7 dbStatusText

```
wxStaticText* MainWindow::dbStatusText [private]
```

Etykieta wyświetlająca status bazy danych.

6.5.4.8 endDatePicker

```
wxDatePickerCtrl* MainWindow::endDatePicker [private]
```

Kontrolka do wyboru daty końcowej zakresu.

6.5.4.9 font

```
wxFont MainWindow::font [private]
```

Czcionka używana w interfejsie.

6.5.4.10 measurementText

```
wxTextCtrl* MainWindow::measurementText [private]
```

Pole tekstowe do wyświetlania danych pomiarowych.

6.5.4.11 saveAllToDbButton

```
wxButton* MainWindow::saveAllToDbButton [private]
```

Przycisk do zapisania wszystkich danych do bazy danych.

6.5.4.12 saveCurrentToDbButton

```
wxButton* MainWindow::saveCurrentToDbButton [private]
```

Przycisk do zapisania bieżącego pomiaru do bazy danych.

6.5.4.13 sensorChoice

```
wxChoice* MainWindow::sensorChoice [private]
```

Lista rozwijana do wyboru czujnika.

6.5.4.14 sensors

```
std::vector<std::pair<int, std::string> > MainWindow::sensors [private]
```

Wektor przechowujący pary (ID, nazwa) dostępnych czujników.

6.5.4.15 showAnalysisButton

```
wxButton* MainWindow::showAnalysisButton [private]
```

Przycisk do pokazania analizy danych.

6.5.4.16 startDatePicker

```
wxDatePickerCtrl* MainWindow::startDatePicker [private]
```

Kontrolka do wyboru daty początkowej zakresu.

6.5.4.17 stationChoice

```
wxChoice* MainWindow::stationChoice [private]
```

Lista rozwijana do wyboru stacji pomiarowej.

6.5.4.18 stations

```
std::vector<std::pair<int, std::string> > MainWindow::stations [private]
```

Wektor przechowujący pary (ID, nazwa) dostępnych stacji.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- [src/MainWindow.h](#)
- [src/MainWindow.cpp](#)

6.6 Dokumentacja struktury MeasurementData

Struktura do przechowywania danych pomiarowych dla wykresu.

```
#include <ChartPanel.h>
```

Atrybuty publiczne

- wxDateTime [date](#)
- double [value](#)
- bool [hasValue](#)

6.6.1 Opis szczegółowy

Struktura do przechowywania danych pomiarowych dla wykresu.

Pomocnicza struktura do przechowywania danych pomiarowych.

Przechowuje wartość pojedynczego pomiaru wraz z datą oraz flagą określającą czy wartość jest poprawna.

6.6.2 Dokumentacja atrybutów składowych

6.6.2.1 date

```
wxDateTime MeasurementData::date
```

Data i czas pomiaru

6.6.2.2 hasValue

```
bool MeasurementData::hasValue
```

Flaga określająca czy wartość jest dostępna

6.6.2.3 value

```
double MeasurementData::value
```

Wartość pomiaru

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z plików:

- [src/ChartPanel.h](#)
- [src/Models.h](#)

Rozdział 7

Dokumentacja plików

7.1 Dokumentacja pliku src/ApiService.cpp

Implementacja usługi komunikacji z API.

```
#include "ApiService.h"
#include "Utils.h"
#include <curl/curl.h>
#include <wx/wx.h>
#include <fstream>
```

7.1.1 Opis szczegółowy

Implementacja usługi komunikacji z API.

7.2 Dokumentacja pliku src/ApiService.h

Usługa do komunikacji z zewnętrznym API.

```
#include <string>
```

Komponenty

- class [ApiService](#)
Klasa obsługująca komunikację z zewnętrznymi API.

7.2.1 Opis szczegółowy

Usługa do komunikacji z zewnętrznym API.

7.3 ApiService.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007 #include <string>
00008
00016 class ApiService {
00017 public:
00024     static std::string fetchDataFromAPI(const std::string& url);
00025
00032     static bool isNetworkAvailable();
00033 };
```

7.4 Dokumentacja pliku src/ChartPanel.cpp

Implementacja panelu wykresow danych pomiarowych.

```
#include "ChartPanel.h"
#include <wx/dcbuffer.h>
#include <algorithm>
```

7.4.1 Opis szczegółowy

Implementacja panelu wykresow danych pomiarowych.

7.5 Dokumentacja pliku src/ChartPanel.h

Panel wykresu do wizualizacji danych pomiarowych.

```
#include <wx/wx.h>
#include <wx/datetime.h>
#include <vector>
```

Komponenty

- struct [MeasurementData](#)
Struktura do przechowywania danych pomiarowych dla wykresu.
- class [ChartPanel](#)
Panel wyświetlający wykres danych pomiarowych.

7.5.1 Opis szczegółowy

Panel wykresu do wizualizacji danych pomiarowych.

7.6 ChartPanel.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007
00008 #include <wx/wx.h>
00009 #include <wx/datetime.h>
00010 #include <vector>
00011
00016 struct MeasurementData {
00017     wxDateTime date;
00018     double value;
00019     bool hasValue;
00020 };
00021
00029 class ChartPanel : public wxPanel {
00030 public:
00036     ChartPanel(wxWindow* parent);
00037
00044     void SetData(const std::vector<MeasurementData>& data, const wxString& paramName);
00045
00051     void SetTitle(const wxString& title);
00052
00058     const std::vector<MeasurementData>& GetChartData() const { return chartData; }
00059
00060 private:
00061     std::vector<MeasurementData> chartData;
00062
00063     wxString title;
00064     wxString parameter;
00065
00071     void OnPaint(wxPaintEvent& event);
00072
00078     void OnSize(wxSizeEvent& event);
00079
00086     void DrawAxes(wxDC& dc, const wxRect& rect);
00087
00094     void DrawData(wxDC& dc, const wxRect& rect);
00095
00102     void DrawLabels(wxDC& dc, const wxRect& rect);
00103 };
```

7.7 Dokumentacja pliku src/DatabaseService.cpp

Implementacja usługi bazy danych.

```
#include "DatabaseService.h"
#include <wx/dir.h>
#include <wx/file.h>
#include <wx/filefn.h>
#include <wx/datetime.h>
#include <wx/filename.h>
#include <fstream>
#include <iostream>
```

7.7.1 Opis szczegółowy

Implementacja usługi bazy danych.

7.8 Dokumentacja pliku src/DatabaseService.h

Usługa zarządzająca lokalną bazą danych.

```
#include <string>
#include <vector>
#include <wx/wx.h>
#include <json.hpp>
#include "Utils.h"
```

Komponenty

- class [DatabaseService](#)
Klasa obsługująca lokalną "bazę danych" (pliki JSON).

7.8.1 Opis szczegółowy

Usługa zarządzająca lokalną bazą danych.

7.9 DatabaseService.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007
00008 #include <string>
00009 #include <vector>
00010 #include <wx/wx.h>
00011 #include <json.hpp>
00012 #include "Utils.h"
00013
00021 class DatabaseService {
00022 public:
00029     DatabaseService();
00030
00039     bool initializeDatabase();
00040
00048     bool saveStationsData(const std::string& jsonData);
00049
00058     bool saveSensorsData(int stationId, const std::string& jsonData);
00059
00068     bool saveMeasurementData(int sensorId, const std::string& jsonData);
00069
00078     bool saveAirQualityIndex(int stationId, const std::string& jsonData);
00079
00085     std::string loadStationsData();
00086
00093     std::string loadSensorsData(int stationId);
00094
00101     std::string loadMeasurementData(int sensorId);
00102
00109     std::string loadAirQualityIndex(int stationId);
00110
00117     bool hasStationsData();
00118
00126     bool hasSensorsData(int stationId);
00127
00135     bool hasMeasurementData(int sensorId);
00136
00144     bool hasAirQualityIndex(int stationId);
00145
00152     wxDateTime getLastUpdateTime(const std::string& filePath);
00153
```

```
00159     std::string getStationsFilePath();
00160
00167     std::string getSensorsFilePath(int stationId);
00168
00175     std::string getMeasurementFilePath(int sensorId);
00176
00183     std::string getAirQualityFilePath(int stationId);
00184
00185 private:
00186     std::string dbFolder;
00187
00196     bool saveToFile(const std::string& filePath, const std::string& data);
00197
00204     std::string loadFromFile(const std::string& filePath);
00205 };
```

7.10 Dokumentacja pliku src/main.cpp

Punkt wejściowy aplikacji.

```
#include <wx/wx.h>
#include "MainWindow.h"
```

Komponenty

- class [App](#)
Główna klasa aplikacji wxWidgets.

Funkcje

- [wxIMPLEMENT_APP](#) ([App](#))

7.10.1 Opis szczegółowy

Punkt wejściowy aplikacji.

7.10.2 Dokumentacja funkcji

7.10.2.1 wxIMPLEMENT_APP()

```
wxIMPLEMENT_APP (
    App )
```

7.11 Dokumentacja pliku src/MainWindow.cpp

Implementacja głównego okna aplikacji LNWeather.

```
#include "MainWindow.h"
#include "ApiService.h"
#include "Utils.h"
#include <json.hpp>
#include <fstream>
#include <algorithm>
```

Definicje typów

- using `json` = `nlohmann::json`

Funkcje

- bool `compareStationsByName` (const std::pair< int, std::string > &a, const std::pair< int, std::string > &b)

Porównuje dwie stacje na podstawie ich nazw.

7.11.1 Opis szczegółowy

Implementacja głównego okna aplikacji LNWeather.

Plik zawiera implementację klasy `MainWindow`, która odpowiada za interfejs graficzny i funkcjonalność głównego okna aplikacji LNWeather. Aplikacja umożliwia pobieranie, wyświetlanie i analizę danych z API GIOŚ dotyczących jakości powietrza.

7.11.2 Dokumentacja definicji typów

7.11.2.1 json

```
using json = nlohmann::json
```

7.11.3 Dokumentacja funkcji

7.11.3.1 compareStationsByName()

```
bool compareStationsByName (  
    const std::pair< int, std::string > & a,  
    const std::pair< int, std::string > & b)
```

Porównuje dwie stacje na podstawie ich nazw.

Funkcja pomocnicza używana do sortowania stacji w kolejności alfabetycznej.

Parametry

<i>a</i>	Pierwsza para (id, nazwa) stacji do porównania
<i>b</i>	Druga para (id, nazwa) stacji do porównania

Zwraca

true jeśli nazwa stacji a powinna być przed nazwą stacji b, false w przeciwnym wypadku

7.12 Dokumentacja pliku src/MainWindow.h

Główne okno aplikacji do monitorowania jakości powietrza.

```
#include <wx/wx.h>
#include <wx/choice.h>
#include <wx/progdlg.h>
#include <wx/datectrl.h>
#include <wx/dateevt.h>
#include <wx/notebook.h>
#include <vector>
#include <utility>
#include "ChartPanel.h"
#include "DatabaseService.h"
```

Komponenty

- class [MainWindow](#)

Klasa implementująca główne okno aplikacji.

7.12.1 Opis szczegółowy

Główne okno aplikacji do monitorowania jakości powietrza.

7.13 MainWindow.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007 #include <wx/wx.h>
00008 #include <wx/choice.h>
00009 #include <wx/progdlg.h>
00010 #include <wx/datectrl.h>
00011 #include <wx/dateevt.h>
00012 #include <wx/notebook.h>
00013 #include <vector>
00014 #include <utility>
00015 #include "ChartPanel.h"
00016 #include "DatabaseService.h"
00017
00025 class MainWindow : public wxFrame {
00026 public:
00032     MainWindow();
00033
00034 private:
00035
00039     wxChoice* stationChoice;
00040
00044     wxChoice* sensorChoice;
00045
00049     wxTextCtrl* measurementText;
00050
00054     wxFont font;
00055
00059     wxStaticText* airQualityIndex;
00060
00064     wxButton* saveCurrentToDbButton;
00065
00069     wxButton* saveAllToDbButton;
00070
00074     wxStaticText* dbStatusText;
```

```

00075
00076 //Analiza danych
00080 wxButton* showAnalysisButton;
00081
00085 wxTextCtrl* analysisText;
00086
00090 wxNotebook* dataNotebook;
00091
00092 //Chart Stuff
00096 ChartPanel* chartPanel;
00097
00101 wxDatePickerCtrl* startDatePicker;
00102
00106 wxDatePickerCtrl* endDatePicker;
00107
00111 wxButton* applyDateRangeButton;
00112
00113 // Data Storage
00117 std::vector<std::pair<int, std::string>> stations;
00118
00122 std::vector<std::pair<int, std::string>> sensors;
00123
00127 DatabaseService dbService;
00128
00129
00133 void loadStations();
00134
00140 void loadSensorsForStation(int stationId);
00141
00147 void loadAirQualityIndex(int stationId);
00148
00155 wxDateTime parseDateTime(const std::string& dateStr);
00156
00157
00163 void OnStationSelection(wxCommandEvent& event);
00164
00170 void OnSensorSelection(wxCommandEvent& event);
00171
00177 void OnSaveCurrentToDatabase(wxCommandEvent& event);
00178
00184 void OnSaveAllToDatabase(wxCommandEvent& event);
00185
00191 void OnApplyDateRange(wxCommandEvent& event);
00192
00193 // Metody
00200 bool tryLoadStationsFromAPI();
00201
00208 bool tryLoadStationsFromDatabase();
00209
00217 bool tryLoadSensorsFromAPI(int stationId);
00218
00226 bool tryLoadSensorsFromDatabase(int stationId);
00227
00235 bool tryLoadMeasurementsFromAPI(int sensorId);
00236
00244 bool tryLoadMeasurementsFromDatabase(int sensorId);
00245
00253 bool tryLoadAirQualityFromAPI(int stationId);
00254
00262 bool tryLoadAirQualityFromDatabase(int stationId);
00263
00271 bool tryLoadMeasurementsWithDateRange(int sensorId);
00272
00280 bool tryLoadMeasurementsWithDateRangeFromDatabase(int sensorId);
00281
00282
00288 void OnShowAnalysis(wxCommandEvent& event);
00289
00298 void PerformDataAnalysis(const std::vector<MeasurementData>& data, const wxString& paramName);
00299
00300
00304 void updateDatabaseStatus();
00305 };

```

7.14 Dokumentacja pliku src/Models.h

Definicje struktur danych używanych w aplikacji.

```
#include <wx/datetime.h>
```

Komponenty

- struct [MeasurementData](#)

Struktura do przechowywania danych pomiarowych dla wykresu.

7.14.1 Opis szczegółowy

Definicje struktur danych używanych w aplikacji.

7.15 Models.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007 #include <wx/datetime.h>
00008
00016 struct MeasurementData {
00017     wxDateTime date;
00018     double value;
00019     bool hasValue;
00020 };
```

7.16 Dokumentacja pliku src/resource.h

Definicje

- #define [IDI_ICON1](#) 102

7.16.1 Dokumentacja definicji

7.16.1.1 IDI_ICON1

```
#define IDI_ICON1 102
```

7.17 resource.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)

```
00001 //{NO_DEPENDENCIES}
00002 // Microsoft Visual C++ generated include file.
00003 // Used by resource.rc
00004 //
00005 #define IDI_ICON1 102
00006
00007 // Next default values for new objects
00008 //
00009 #ifndef APSTUDIO_INVOKED
00010 #ifndef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS
00011 #define _APS_NEXT_RESOURCE_VALUE 103
00012 #define _APS_NEXT_COMMAND_VALUE 40001
00013 #define _APS_NEXT_CONTROL_VALUE 1001
00014 #define _APS_NEXT_SYMED_VALUE 101
00015 #endif
00016 #endif
```

7.18 Dokumentacja pliku src/Utils.cpp

Implementacja narzędzi pomocniczych.

```
#include "Utils.h"
#include <wx/wx.h>
```

Przestrzenie nazw

- namespace [Utils](#)

Przestrzeń nazw zawierająca funkcje narzędziowe.

Funkcje

- `size_t` [WriteCallback](#) (`void *contents`, `size_t size`, `size_t nmemb`, `std::string *output`)

Funkcja callback do zapisywania odpowiedzi HTTP.

- `wxDateTime` [Utils::parseDateTime](#) (`const std::string &dateStr`)

Konwertuje string daty na obiekt `wxDateTime`.

7.18.1 Opis szczegółowy

Implementacja narzędzi pomocniczych.

7.18.2 Dokumentacja funkcji

7.18.2.1 WriteCallback()

```
size_t WriteCallback (
    void * contents,
    size_t size,
    size_t nmemb,
    std::string * output)
```

Funkcja callback do zapisywania odpowiedzi HTTP.

Funkcja callback do odbierania danych HTTP poprzez libcurl.

Używana jako callback w libcurl do odbierania danych HTTP.

Parametry

<i>contents</i>	Wskaźnik do odebranych danych
<i>size</i>	Rozmiar pojedynczego elementu
<i>nmemb</i>	Liczba elementów
<i>output</i>	Wskaźnik do bufora wyjściowego (<code>std::string</code>)

Zwraca

Całkowity rozmiar odebranych danych w bajtach

7.19 Dokumentacja pliku src/Utils.h

Narzędzia pomocnicze używane w aplikacji.

```
#include <string>
#include <wx/wx.h>
#include <wx/datetime.h>
```

Przestrzenie nazw

- namespace [Utils](#)

Przestrzeń nazw zawierająca funkcje narzędziowe.

Funkcje

- `size_t` [WriteCallback](#) (void *contents, size_t size, size_t nmemb, std::string *output)

Funkcja callback do odbierania danych HTTP poprzez libcurl.

- `wxDateTime` [Utils::parseDateTime](#) (const std::string &dateStr)

Konwertuje string daty na obiekt wxDateTime.

7.19.1 Opis szczegółowy

Narzędzia pomocnicze używane w aplikacji.

7.19.2 Dokumentacja funkcji

7.19.2.1 WriteCallback()

```
size_t WriteCallback (
    void * contents,
    size_t size,
    size_t nmemb,
    std::string * output)
```

Funkcja callback do odbierania danych HTTP poprzez libcurl.

Parametry

<i>contents</i>	Wskaźnik do odebranych danych
<i>size</i>	Rozmiar pojedynczego elementu
<i>nmemb</i>	Liczba elementów
<i>output</i>	Wskaźnik do bufora wyjściowego

Zwraca

Całkowity rozmiar odebranych danych

Funkcja callback do odbierania danych HTTP poprzez libcurl.

Używana jako callback w libcurl do odbierania danych HTTP.

Parametry

<i>contents</i>	Wskaźnik do odebranych danych
<i>size</i>	Rozmiar pojedynczego elementu
<i>nmemb</i>	Liczba elementów
<i>output</i>	Wskaźnik do bufora wyjściowego (std::string)

Zwraca

Całkowity rozmiar odebranych danych w bajtach

7.20 Utils.h

[Idź do dokumentacji tego pliku.](#)

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007
00008 #include <string>
00009 #include <wx/wx.h>
00010 #include <wx/datetime.h>
00011
00021 size_t WriteCallback(void* contents, size_t size, size_t nmemb, std::string* output);
00022
00027 namespace Utils {
00034     wxDateTime parseDateTime(const std::string& dateStr);
00035 }
```

Skorowidz

- airQualityIndex
 - MainWindow, [39](#)
- analysisText
 - MainWindow, [39](#)
- ApiService, [11](#)
 - fetchDataFromAPI, [11](#)
 - isNetworkAvailable, [12](#)
- App, [13](#)
 - OnInit, [13](#)
- applyDateRangeButton
 - MainWindow, [39](#)
- chartData
 - ChartPanel, [18](#)
- ChartPanel, [14](#)
 - chartData, [18](#)
 - ChartPanel, [15](#)
 - DrawAxes, [15](#)
 - DrawData, [15](#)
 - DrawLabels, [16](#)
 - GetChartData, [16](#)
 - OnPaint, [16](#)
 - OnSize, [17](#)
 - parameter, [18](#)
 - SetData, [17](#)
 - SetTitle, [17](#)
 - title, [18](#)
- chartPanel
 - MainWindow, [39](#)
- compareStationsByName
 - MainWindow.cpp, [48](#)
- DatabaseService, [18](#)
 - DatabaseService, [19](#)
 - dbFolder, [27](#)
 - getAirQualityFilePath, [20](#)
 - getLastUpdateTime, [20](#)
 - getMeasurementFilePath, [20](#)
 - getSensorsFilePath, [20](#)
 - getStationsFilePath, [21](#)
 - hasAirQualityIndex, [21](#)
 - hasMeasurementData, [21](#)
 - hasSensorsData, [22](#)
 - hasStationsData, [22](#)
 - initializeDatabase, [23](#)
 - loadAirQualityIndex, [23](#)
 - loadFromFile, [24](#)
 - loadMeasurementData, [24](#)
 - loadSensorsData, [25](#)
 - loadStationsData, [25](#)
 - saveAirQualityIndex, [25](#)
 - saveMeasurementData, [26](#)
 - saveSensorsData, [26](#)
 - saveStationsData, [26](#)
 - saveToFile, [27](#)
- dataNotebook
 - MainWindow, [40](#)
- date
 - MeasurementData, [42](#)
- dbFolder
 - DatabaseService, [27](#)
- dbService
 - MainWindow, [40](#)
- dbStatusText
 - MainWindow, [40](#)
- DrawAxes
 - ChartPanel, [15](#)
- DrawData
 - ChartPanel, [15](#)
- DrawLabels
 - ChartPanel, [16](#)
- endDatePicker
 - MainWindow, [40](#)
- fetchDataFromAPI
 - ApiService, [11](#)
- font
 - MainWindow, [40](#)
- getAirQualityFilePath
 - DatabaseService, [20](#)
- GetChartData
 - ChartPanel, [16](#)
- getLastUpdateTime
 - DatabaseService, [20](#)
- getMeasurementFilePath
 - DatabaseService, [20](#)
- getSensorsFilePath
 - DatabaseService, [20](#)
- getStationsFilePath
 - DatabaseService, [21](#)
- hasAirQualityIndex
 - DatabaseService, [21](#)
- hasMeasurementData
 - DatabaseService, [21](#)
- hasSensorsData
 - DatabaseService, [22](#)
- hasStationsData

- DatabaseService, 22
- hasValue
 - MeasurementData, 42
- IDI_ICON1
 - resource.h, 51
- initializeDatabase
 - DatabaseService, 23
- isNetworkAvailable
 - ApiService, 12
- json
 - MainWindow.cpp, 48
- loadAirQualityIndex
 - DatabaseService, 23
 - MainWindow, 30
- loadFromFile
 - DatabaseService, 24
- loadMeasurementData
 - DatabaseService, 24
- loadSensorsData
 - DatabaseService, 25
- loadSensorsForStation
 - MainWindow, 30
- loadStations
 - MainWindow, 30
- loadStationsData
 - DatabaseService, 25
- main.cpp
 - wxIMPLEMENT_APP, 47
- MainWindow, 27
 - airQualityIndex, 39
 - analysisText, 39
 - applyDateRangeButton, 39
 - chartPanel, 39
 - dataNotebook, 40
 - dbService, 40
 - dbStatusText, 40
 - endDatePicker, 40
 - font, 40
 - loadAirQualityIndex, 30
 - loadSensorsForStation, 30
 - loadStations, 30
 - MainWindow, 30
 - measurementText, 40
 - OnApplyDateRange, 31
 - OnSaveAllToDatabase, 31
 - OnSaveCurrentToDatabase, 31
 - OnSensorSelection, 32
 - OnShowAnalysis, 32
 - OnStationSelection, 32
 - parseDateTime, 33
 - PerformDataAnalysis, 33
 - saveAllToDbButton, 40
 - saveCurrentToDbButton, 40
 - sensorChoice, 41
 - sensors, 41
 - showAnalysisButton, 41
 - startDatePicker, 41
 - stationChoice, 41
 - stations, 41
 - tryLoadAirQualityFromAPI, 33
 - tryLoadAirQualityFromDatabase, 34
 - tryLoadMeasurementsFromAPI, 35
 - tryLoadMeasurementsFromDatabase, 35
 - tryLoadMeasurementsWithDateRange, 36
 - tryLoadMeasurementsWithDateRangeFromDatabase, 36
 - tryLoadSensorsFromAPI, 37
 - tryLoadSensorsFromDatabase, 37
 - tryLoadStationsFromAPI, 38
 - tryLoadStationsFromDatabase, 38
 - updateDatabaseStatus, 39
- MainWindow.cpp
 - compareStationsByName, 48
 - json, 48
- MeasurementData, 42
 - date, 42
 - hasValue, 42
 - value, 42
- measurementText
 - MainWindow, 40
- OnApplyDateRange
 - MainWindow, 31
- OnInit
 - App, 13
- OnPaint
 - ChartPanel, 16
- OnSaveAllToDatabase
 - MainWindow, 31
- OnSaveCurrentToDatabase
 - MainWindow, 31
- OnSensorSelection
 - MainWindow, 32
- OnShowAnalysis
 - MainWindow, 32
- OnSize
 - ChartPanel, 17
- OnStationSelection
 - MainWindow, 32
- parameter
 - ChartPanel, 18
- parseDateTime
 - MainWindow, 33
 - Utils, 9
- PerformDataAnalysis
 - MainWindow, 33
- resource.h
 - IDI_ICON1, 51
- saveAirQualityIndex
 - DatabaseService, 25
- saveAllToDbButton

- MainWindow, [40](#)
- saveCurrentToDbButton
 - MainWindow, [40](#)
- saveMeasurementData
 - DatabaseService, [26](#)
- saveSensorsData
 - DatabaseService, [26](#)
- saveStationsData
 - DatabaseService, [26](#)
- saveToFile
 - DatabaseService, [27](#)
- sensorChoice
 - MainWindow, [41](#)
- sensors
 - MainWindow, [41](#)
- SetData
 - ChartPanel, [17](#)
- SetTitle
 - ChartPanel, [17](#)
- showAnalysisButton
 - MainWindow, [41](#)
- src/ApiService.cpp, [43](#)
- src/ApiService.h, [43](#), [44](#)
- src/ChartPanel.cpp, [44](#)
- src/ChartPanel.h, [44](#), [45](#)
- src/DatabaseService.cpp, [45](#)
- src/DatabaseService.h, [46](#)
- src/main.cpp, [47](#)
- src/MainWindow.cpp, [47](#)
- src/MainWindow.h, [49](#)
- src/Models.h, [50](#), [51](#)
- src/resource.h, [51](#)
- src/Utils.cpp, [52](#)
- src/Utils.h, [53](#), [54](#)
- startDatePicker
 - MainWindow, [41](#)
- stationChoice
 - MainWindow, [41](#)
- stations
 - MainWindow, [41](#)
- title
 - ChartPanel, [18](#)
- tryLoadAirQualityFromAPI
 - MainWindow, [33](#)
- tryLoadAirQualityFromDatabase
 - MainWindow, [34](#)
- tryLoadMeasurementsFromAPI
 - MainWindow, [35](#)
- tryLoadMeasurementsFromDatabase
 - MainWindow, [35](#)
- tryLoadMeasurementsWithDateRange
 - MainWindow, [36](#)
- tryLoadMeasurementsWithDateRangeFromDatabase
 - MainWindow, [36](#)
- tryLoadSensorsFromAPI
 - MainWindow, [37](#)
- tryLoadSensorsFromDatabase
 - MainWindow, [37](#)
- tryLoadStationsFromAPI
 - MainWindow, [38](#)
- tryLoadStationsFromDatabase
 - MainWindow, [38](#)
- updateDatabaseStatus
 - MainWindow, [39](#)
- Utils, [9](#)
 - parseDateTime, [9](#)
- Utils.cpp
 - WriteCallback, [52](#)
- Utils.h
 - WriteCallback, [53](#)
- value
 - MeasurementData, [42](#)
- WriteCallback
 - Utils.cpp, [52](#)
 - Utils.h, [53](#)
- wxIMPLEMENT_APP
 - main.cpp, [47](#)